# 無線局等情報検索 Web-APIのリクエストの 設定方法及び提供データの内容について (Ver. 1. 5. 0)

令和5年9月

# 改版履歴

項					
番	版数	作成年月	変更内容	変更理由等	
1	初版	平成 30 年 3 月	ı	_	
2	1.0.1	平成 30 年 6 月	軽微な誤字の修正	_	
3	1.1.0	平成 31 年 1 月	・リクエスト例として記載している URL のプロトコ	_	
			ルを https に変更		
			・XML 形式の応答イメージを UTF-8 に変更		
			・「2.2 応答結果フォーマット」、「3.2 応答結果		
			フォーマット」の文字コードに関する記載を修正		
4	1.2.0	令和元年9月	・エラーコード EQ00043 の追加	_	
5	1.3.0	令和2年3月	・法人番号出力の追加	_	
6	1.4.0	令和5年5月	・エラーコード EQ00429 の追加	_	
7	1.5.0	令和5年9月	・アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局	_	
			(※)は除く)について周波数等の一括表示記		
			号出力の記載を追加		
			※人工衛星等のアマチュア局		
			人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛		
			星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔		
			操作するアマチュア局		

# 目次

1	Web	o-API 機能について	1	1 –
	1.1	Web-API とは	1	1 –
	1.2	利用イメージ	– 1	1 –
2	無紡	泉局の件数を取得する機能(件数取得 API)	– 1	1 –
	2.1	リクエストフォーマット	– 1	1 –
	2.1.1	1 検索パターン	2	2 –
	2.1.2	2 条件(1~N)	2	2 –
	2.2	応答結果フォーマット	2	2 –
3	無紡	泉局の詳細情報を取得する機能(一覧取得 API)	2	2 –
	3.1	リクエストフォーマット	2	2 –
	3.1.1	1 検索パターン	3	3 –
	3.1.2	2 条件(1~N)	3	3 –
	3.2	応答結果フォーマット	3	3 –
4	レス	、 、ポンスフォーマット	3	3 –
	4.1	レスポンスヘッダー	3	3 –
	4.2	エラーコード及び HTTP ステータスコード	– 4	1 –
5	CSV	√ 形式の応答結果フォーマット	Ę	<del>5</del> –
	5.1	件数取得 API	Ę	<del>5</del> –
	5.1.1	1 出力サンプル	– Ę	5 –
	5.2	一覧取得 API	6	3 –
	5.2.1	1 出力サンプル	8	3 –
	5.3	エラー発生時	– Ę	<b>)</b> –
	5.3.1	1 出力サンプル	10	) –
6	JSO	DN 形式の応答結果フォーマット	10	) –
	6.1	件数取得 API	10	) –
	6.1.1	1 出力サンプル	11	1 –
	6.2	一覧取得 API	11	1 –
	6.2.1	1 出力サンプル	14	4 –
	6.3	エラー発生時	16	3 –
	6.3.1	1 出力サンプル	16	3 –
7	XML	L 形式の応答結果フォーマット	17	7 –
	7.1	件数取得 API	17	7 –
	7.1.1	1 出力サンプル	17	7 –
	7.2	一覧取得 API	18	3 –
	7.2.1	1 出力サンプル	20	) –
	7.3	エラー発生時	22	2 –
	7.3.1	1 出力サンプル	23	3 –

### 1 Web-API 機能について

### 1.1 Web-APIとは

Web-API 機能は、利用者のシステムから抽出条件を指定してリクエストを送信し、送信された条件に合致する無線局等情報を利用者側のシステムに応答(返却)するサービス(機能)です。

Web-API 機能では、「無線局の件数を取得する機能」と「無線局の詳細情報を取得する機能」を提供しています。各情報を取得するためのインターフェースは REST 方式として提供し、応答(返却)形式は CSV、JSON、XML の中から利用者が指定したフォーマットを返却します。

- 無線局の件数を取得する取得機能(件数取得 API)
- 無線局の詳細情報を取得する機能(一覧取得 API)

### 1.2 利用イメージ



図 1.2-1 利用イメージ

### 2 無線局の件数を取得する機能(件数取得 API)

件数取得 API は、検索条件を指定してリクエストを送信することで、指定した検索条件に当てはまる無線局の免許情報 (または登録情報)の件数を取得することができます。電波利用ホームページの「無線局等情報検索 - エキスパート検索」で検索条件を指定して得られる無線局の件数と同等です。



図 2-1 件数取得 API

### 2.1 リクエストフォーマット

件数取得 API のリクエストのフォーマットは以下の通りです。 四角で囲った「検索パターン」、「条件 1~N」に指定する値について説明します。

https://www.tele.soumu.go.jp/musen/num?ST=検索パターン&条件 1&条件 2&条件 N...&文字コード

### 2.1.1 検索パターン

検索パターンには、下記2種から検索方法を選び、検索パターン値を指定します。

	五 2.1.1 1 1	一致本情が「快乐パグーン」発
検索方法	検索パターン値	内容
免許情報検索	1	開設されている無線局(免許状)の情報を検索します。
		電波利用ホームページの「無線局等情報検索 - エキ
		スパート検索(免許情報タブ)」で利用可能な検索と同
		等です。
登録情報検索	2	開設されている無線局(登録状)の情報を検索します。
		電波利用ホームページの「無線局等情報検索 - エキ
		スパート検索(登録情報タブ)」で利用可能な検索と同
		等です。

表 211-1 件数取得 API 検索パターン一覧

### 2.1.2 条件(1~N)

条件については、対応する項目値を「項目 ID=項目値」という形式で指定し、各条件を"&"で繋ぐことで設定することができます。指定可能な条件と各条件の項目 ID、項目値は「別紙 Web-API のリクエスト条件一覧」を参照してください。

### 2.2 応答結果フォーマット

応答結果は出力形式で指定した形式で返却されます。応答結果はヘッダー情報とレコード情報に分類され、ヘッダー情報にデータ更新日と総件数、レコード情報には取得した無線局の件数が出力されます。

応答結果の文字コードは、条件の「文字コード(MC)」で指定した値によって変わり、「UTF-8(デフォルト)」または「Shift\_JIS」で返却されます。条件の「文字コード(MC)」については「別紙 Web-API のリクエスト条件一覧」を参照してください。

出力形式に CSV を指定した場合の応答結果フォーマットは「5.1 件数取得 API」、JSON を指定した場合は「6.1 件数取得 API」、XML を指定した場合は「7.1 件数取得 API」をそれぞれ参照してください。

### 3 無線局の詳細情報を取得する機能(一覧取得 API)

一覧取得 API は、検索条件を指定してリクエストを送信することで、指定した検索条件に当てはまる無線局の一覧と各無線局の免許情報(または登録情報)を取得することができます。電波利用ホームページの「無線局等情報検索 - エキスパート検索」で検索条件を指定して得られる無線局の情報と同等です。



図 3-1 一覧取得 API

### 3.1 リクエストフォーマット

一覧取得 API のリクエストのフォーマットは以下の通りです。 四角で囲った「検索パターン」、「条件 1~N」に指定する値について説明します。

https://www.tele.soumu.go.jp/musen/list?ST=検索パターン&条件 1&条件 2&条件 N

### 3.1.1 検索パターン

検索パターンには、下記2種から検索方法を選び、検索パターン値を指定します。

表 3.1.1-1 一覧取得 API の検索パターン一覧

検索方法	検索パターン値	内容
免許情報検索	1	開設されている無線局(免許状)の情報を検索します。
		電波利用ホームページの「無線局等情報検索 - エキ
		スパート検索(免許情報タブ)」で利用可能な検索と同
		等です。
登録情報検索	2	開設されている無線局(登録状)の情報を検索します。
		電波利用ホームページの「無線局等情報検索 - エキ
		スパート検索(登録情報タブ)」で利用可能な検索と同
		等です。

### 3.1.2 条件(1~N)

条件については、対応する項目値を「項目 ID = 項目値」という形式で指定し、各条件を"&"で繋ぐことで設定することができます。指定可能な条件と各条件の項目 ID、項目値は「別紙 Web-API のリクエスト条件一覧」を参照してください。

### 3.2 応答結果フォーマット

応答結果は出力形式で指定した形式で返却されます。応答結果はヘッダー情報とレコード情報に分類され、ヘッダー情報にデータ更新日と総件数、レコード情報には取得した無線局の情報が出力されます。無線局の情報には無線局の一覧情報と詳細情報(免許状等情報または登録状等情報)が出力されますが、詳細情報に出力される項目は様式によって異なるため、様式の全項目を出力し、該当しない項目は空欄で出力されます。

応答結果の文字コードは、条件の「文字コード(MC)」で指定した値によって変わり、「UTF-8(デフォルト)」または「Shift\_JIS」で返却されます。条件の「文字コード(MC)」については「別紙 Web-API のリクエスト条件一覧」を参照してください。

出力形式に CSV を指定した場合の応答結果フォーマットは「5.2 一覧取得 API」、JSON を指定した場合は「6.2 一覧取得 API」、XML を指定した場合は「7.2 一覧取得 API」をそれぞれ参照してください。

# 4 レスポンスフォーマット

### 4.1 レスポンスヘッダー

Web-API 機能によって出力されるヘッダーは「図 4.1-1 レスポンスヘッダー」の通りです。Content-Type は出力形式及び、文字コードによって「表 4.1-1 Content-Type 一覧」のように変わります。

Date: Fri. 30 Nov 2018 07:06:12 GMT

Server: Apache

Access=Control=Allow=Origin: \*

Set-Cookie: JSESSIONID=5E4A2CCAB5E26558CB019C974271AD5F; Path=/musen; HttpOnly

Content-Type: text/csv;charset=UTF-8

Content-Length: 22

X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Content-Type-Options: nosniff

Keep-Alive: timeout=15, max=100

Connection: Keep-Alive

Strict-Transport-Security: max-age=10886400

図 4.1-1 レスポンスヘッダー

表 4.1-1 Content-Type 一覧

**			
出力形式	文字コード	文字コード Content-Type 内容	
CSV	UTF-8	text/csv; charset= UTF-8	
USV	Shift_JIS	text/csv; charset=Shift_JIS	
XML	UTF-8	application/xml; charset= UTF-8	
AIVIL	Shift_JIS	application/xml; charset=Shift_JIS	
ICON	UTF-8	application/json; charset= UTF-8	
JSON	Shift_JIS	application/json; charset=Shift_JIS	

# 4.2 エラーコード及び HTTP ステータスコード

リクエストに誤りがある場合などには、HTTP ステータスコードのほか、エラーの詳細についてわかるように、エラーコード及びエラーメッセージを指定された出力形式で返却します(デフォルトは CSV 形式)。

表 4.2-1 エラーコード一覧

UTTD 7.=		表  4.2−1 エフーコートー覧 
HTTP ステー タスコード	エラーコード	エラーの内容
400	EQ00001	検索パターン(ST)は1又は2を設定して下さい。
400	EQ00002	出力形式(OF)は 1~3 の範囲で設定して下さい。
400	EQ00003	詳細情報付加(DA)には0又は1を設定して下さい。
400	EQ00004	スタートカウント(SC)は半角数字で設定して下さい。
400	EQ00005	スタートカウント(SC)は 9 桁以内で設定して下さい。
400	EQ00006	取得件数(DC)には 1~3 の範囲で設定して下さい。
400	EQ00007	詳細情報付加(DA)に 1 が設定されている場合は、取得件数 (DC)に3は指定できません。
400	EQ00008	無線局の種別(OW)に存在しない無線局の種別が設定されています。
400	EQ00009	無線設備の規格(OW2)に存在しない無線設備の規格が設定 されています。
400	EQ00010	所轄総合通信局(IT)に存在しない所轄総合通信局が設定されています。
400	EQ00011	都道府県/市区町村(HCV)に存在しない都道府県/市区町村 が設定されています。
400	EQ00012	都道府県/市区町村(HCV)の設定値が重複しています。
400	EQ00013	無線局の目的(MK)に存在しない無線局の目的が設定されています。
400	EQ00014	通信事項(TSNJK)に存在しない通信事項が設定されています。
400	EQ00015	基幹放送の種類(KHS)に存在しない基幹放送の種類が設定されています。
400	EQ00016	周波数(始)(FF)は半角英数字で設定して下さい。
400	EQ00017	周波数(始)(FF)の小数点の位置が不正です。
400	EQ00018	周波数(始)(FF)は 17 文字以内で設定して下さい。
400	EQ00019	周波数(終)(TF)は半角英数字で設定して下さい。
400	EQ00020	周波数(終)(TF)の小数点の位置が不正です。
400	EQ00021	周波数(終)(TF)は 17 文字以内で設定して下さい。
400	EQ00022	周波数(終)(TF)は0以外の数字で設定して下さい。
400	EQ00023	周波数の(始~終)の大小関係が不正です。
400	EQ00024	周波数(単位)(HZ)は 1~3 の範囲で設定して下さい。
400	EQ00025	周波数(単位)(HZ)に 1 を設定した場合は、周波数を整数部 10 桁、小数部 6 桁以内で設定して下さい。
400	EQ00026	周波数(単位)(HZ)に2を設定した場合は、周波数を整数部7 析、小数部9桁以内で設定して下さい。
400	EQ00027	周波数(単位)(HZ)に3を指定した場合は、周波数を整数部4 析、小数部12 桁以内で設定して下さい。
400	EQ00028	免許人名称/登録人名称(NA)は 100 文字以内で設定して下さい。
400	EQ00029	免許人名称/登録人名称(NA)に空白文字のみの設定は行えません。
400	EQ00030	呼出符号(MA)は 12 文字以内で設定して下さい。
400	EQ00031	呼出符号(MA)は半角英数字で設定して下さい。
400	EQ00032	呼出符号(MA)に空白文字のみの設定は行えません。
400	EQ00033	船舶航空機名(AS)は30文字以内で設定して下さい。
400	EQ00034	船舶航空機名(AS)は全角で設定して下さい。
400	EQ00035	船舶航空機名(AS)に空白文字のみの設定は行えません。
400	EQ00036	年(始)(DF)に正しい日付(YYYYMMDD)を指定して下さい。
400	EQ00037	年(始)(DF)は 19260101~21001231 の範囲で設定して下さ
-	-	

		い。
400	EQ00038	年(終)(DT)に正しい日付(YYYYMMDD)を指定して下さい。
400	EQ00039	年(終)(DT)は 19260101~21001231 の範囲で設定して下さい。
400	EQ00040	年月日(始~終)の大小関係が不正です。
400	EQ00041	並べ替えキー(SK)は 1~4 の範囲で設定して下さい。
400	EQ00042	文字コード(MC)には1又は2を設定して下さい。
400	EQ00043	設定値に不正な値が含まれています。
400	EQ00044	周波数等の一括表示記号(FC)に存在しない周波数等の一括表示記号が設定されています。
429	EQ00429	ただいま混み合っております。
500	EQ90000	システムエラーが発生しました。

# 5 CSV 形式の応答結果フォーマット

### 5.1 件数取得 API

出力形式に CSV を指定した場合の件数取得 API の応答結果フォーマットは以下の通りです。

表 5.1-1 CSV 形式の件数取得 API の応答結果フォーマット一覧

	2007日30日111377 77 元
項目名	内容
ヘッダー情報	
データ更新日	データの更新年月日を出力します。 ※YYYY-MM-DD
総件数	検索結果の総件数を取得します。
レコード情報	
取得件数	検索結果の取得件数を取得します。 ※ 総件数と同数となります。

# 5.1.1 出力サンプル

# ● リクエスト

https://www.tele.soumu.go.jp/musen/num?ST=1&OF=1&OW=AT

表 5.1.1-1 リクエスト例

2 0 1 1 7 7 - 7 1 7 1		
条件	条件の内容	
ST=1	検索パターンを「免許情報検索」とします。	
OF=1	出力形式を「CSV」とします。	
OW=AT	無線局の種別を「アマチュア局」とします。	

# ● 応答結果

<ヘッダー情報>

応答結果の1行目にデータ更新日、総件数の2項目が応答されます。

表 5.1.1-2 ヘッダー情報例

項目名	データ例
データ更新日	2017-05-10
総件数	433445

# <レコード情報>

CSV データの 2 行目に取得した無線局の件数が応答されます。

表 5.1.1-3 レコード情報例

	2 0.11.1	י ואדהו י
項目名	データ例	
取得件数	433445	

# ● 応答結果イメージ

"2017-05-10","433445" "433445"

図 5.1.1-1 CSV 形式での出力イメージ

# 5.2 一覧取得 API

出力形式に CSV を指定した場合の一覧取得 API の応答結果フォーマットは以下の通りです。なお、CSV 形式の場合、改行コードは「¥n」にエスケープします。(「表 5.2-3 CSV 形式でのエスケープ文字一覧」参照)。

表 5.2-1 CSV 形式の一覧取得 API の応答結果フォーマット一覧(免許情報)

項目名	表 5.2-1 CSV 形式	式の一覧取得 API の応答結果フォーマット一覧(免許情報)
データ更新日 データの更新年月日を出力します。 総件数 検索結果の総件数を出力します。 しつード情報 一覧情報 No. 「項目番号」を出力します。 「免許人名称等」、「法人番号」を出力します。 名称 名称 半角空白+"法人番号"(固定文字)+数字 13 桁 ※法人番号が無い場合、法人番号は出力されません。 「無線局の目的」を同一項目に出力します。 ※ 最大 5 件 免許の年月日 「免許人の氏名又は、名称」又は、「包括免許人の氏名又は、名称」を出力します。 解験局の程所 「免許人の氏名又は、名称」又は、「包括免許人の氏名又は、名称」を出力します。 「免許人の住所」で発計人の住所」を出力します。 「免許人の住所」で発計人の住所」を出力します。 「無線局の種別」では、「包括免許人の任別」を出力します。 「無線局の種別」では、「包括免許の番号」、「免許番号・呼出名称」を出力します。 「免許の番号 「免許の番号」又は、「包括免許の番号」、「免許番号・呼出名称」を出力します。 「免許の有別」又は、「包括免許の有別」を出力します。 「免許の番号 「免許の有別」又は、「包括免許の有別則]を出力します。 「免許の有別則] 「無線局の目的」と出力します。 「無線局の目的」とは、「包括免許の有効期間」を出力します。 「無線局の目的」では、「特定無線局の目的」を出力します。 「無線局の目的」では、「特定無線局の目的」を出力します。 「無線局の目的」では、「基幹放送の種類し出力されます。 例と基幹放送用 超短波放送 指定無線局数 「指定無線局数」を出力します。 「運用許容時間」で出力します。 「運用許容時間」で出力します。 「適信事項」を出力します。 「放送区域」「放送区域」を出力します。 「強信事項」を出力します。 「適信の相手方」で出力します。	項目名	内容
PVコード情報         レコード情報           No.         「項目番号」を出力します。           名称         「項目番号」を出力します。           名称         「項目番号」を出力します。           無線局の限         「免許人名称等」、「法人番号」を出力します。           無線局の目的         「無線局の設置場所」を出力します。           無線局の目的         「無線局の記憶場所」を出力します。           発許の年月日         「免許人の氏名又は、名称」又は、「包括免許人の氏名又は、名称」を出力します。           免許人の住所         「免許人の氏名又は、名称」又は、「包括免許人の任所」を出力します。           包括免許人の住所         「包括免許人の住所」を出力します。           免許の番号         「免許人の任所」又は、「包括免許人の種別」を出力します。           免許の番号         「免許の番号」、「免許番号・呼出名称」を出力します。           免許の年月日」を出力します。         「免許の有効期間」を出力します。           無線局の目的         「免許の年月日」を出力します。           無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力とます。           加力とます。         「強制の期限」を出力します。           推議のの目的」を出力します。           無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力します。           「加力と事項         「加力とます。           「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のより、「本院のよ	ヘッダー情報	
上コード情報	データ更新日	データの更新年月日を出力します。
一覧情報	総件数	検索結果の総件数を出力します。
No. 「項目番号」を出力します。 「免許人名称等」、「法人番号」を出力します。 名称 + 半角空白 + "法人番号」で出力します。 名称 + 半角空白 + "法人番号 (固定文字) + 数字 13 析 ※法人番号が無い場合、法人番号は出力されません。 都道府県 「無線局の設置場所」を出力します。 該当無線局に設定されている「無線局の目的」を同一項目に出力します。 ※最大 5 件 免許の年月日 「免許の年月日」を出力します。 詳細情報  免許人の氏名又は名称 「免許人の氏名又は、名称」又は、「包括免許人の氏名又は、名称」を出力します。 「免許人の住所 「免許人の住所」又は、「包括免許人の住所」を出力します。 「包括免許人の事務所 「包括免許人の事務所」を出力します。 「完許の番号」又は、「包括免許の番号」、「免許番号・呼出名称」を出力します。 「免許の番号」又は、「包括免許の年月日」を出力します。 「免許の年月日 「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」を出力します。 「免許の年月日」「免許の有効期間」又は、「包括免許の年月日」を出力します。 「無線局の目的」又は、「包括免許の年月日」を出力します。 「無線局の目的」又は、「特定無線局の目的」を出力します。 「無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類しま力とます。 例)基幹放送用 超短波放送 指定無線局数 「指定無線局数」を出力します。 「運用開始の期限」で選用開始の期限」を出力します。 「運用開始の期限」を出力します。 「適信事項」を出力します。 「適信事項」を出力します。 「適信事項」を出力します。 「適信の相手方」を出力します。	レコード情報	
「免許人名称等」、「法人番号」を出力します。 名称 + 半角空白 + "法人番号"(固定文字) + 数字 13 桁 ※法人番号が無い場合、法人番号は出力されません。	一覧情報	
名称 名称十半角空白十"法人番号"(固定文字)十数字 13 桁 ※法人番号が無い場合、法人番号は出力されません。 都道府県 「無線局の設置場所」を出力します。 該当無線局に設定されている「無線局の目的」を同一項目に出力します。 ※ 最大 5 件 免許の年月日 「免許の年月日」を出力します。 詳細情報 免許人の氏名又は名称 「免許人の氏名又は、名称」又は、「包括免許人の氏名又は、名称」を出力します。 免許人の住所 「免許人の住所」又は、「包括免許人の住所」を出力します。 包括免許人の事務所 「包括免許人の事務所」を出力します。 「免許の番号 「包括免許人の事務所」を出力します。 「免許の番号 「免許の番号」又は、「包括免許の番号」、「免許番号・呼出名称」を出力します。 「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」を出力します。 「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」を出力します。 「免許の年月日」又は、「包括免許の有効期間」を出力します。 「免許の有効期間」又は、「包括免許の有効期間」を出力します。 「無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。 例)基幹放送用 超短波放送 指定無線局数 「指定無線局数」を出力します。 「運用開始の期限 「運用開始の期限」を出力します。  液送区域 「放送車項」を出力します。  流送区域 「放送区域」を出力します。 通信事項 「通信事項」を出力します。  通信事項 「通信事項」を出力します。	No.	「項目番号」を出力します。
無線局の目的	名称	名称+半角空白+"法人番号"(固定文字)+数字 13 桁
無線局の目的 カレます。 ※最大 5 件  免許の年月日 「免許の年月日」を出力します。  詳細情報  免許人の氏名又は名称 「免許人の氏名又は、名称」又は、「包括免許人の氏名又は、名称」を出力します。 免許人の住所 「免許人の住所」又は、「包括免許人の住所」を出力します。 包括免許人の事務所 「包括免許人の事務所」を出力します。 「無線局の種別」又は、「特定無線局の種別」を出力します。 「免許の番号」又は、「包括免許の番号」、「免許番号・呼出名称」を出力します。 「免許の年月日 「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」を出力します。 「免許の年月日」「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」を出力します。 「免許の有効期間」又は、「包括免許の年月日」を出力します。 「無線局の目的」又は、「特定無線局の目的」を出力します。 「無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。 例)基幹放送用 超短波放送 指定無線局数 「指定無線局数」を出力します。 「運用許容時間」「運用計容時間」を出力します。 「連用開始の期限」「運用開始の期限」「運用開始の期限」「運用開始の期限」「適信事項」を出力します。  放送区域 「放送区域」を出力します。  通信事項 「通信事項」を出力します。  通信事項 「通信事項」を出力します。	都道府県	「無線局の設置場所」を出力します。
詳細情報  免許人の氏名又は名称 「免許人の氏名又は、名称」又は、「包括免許人の氏名又は、名称」を出力します。 免許人の住所 「免許人の住所」又は、「包括免許人の住所」を出力します。 包括免許人の事務所 「包括免許人の事務所」を出力します。 無線局の種別 「無線局の種別」又は、「特定無線局の種別」を出力します。 免許の番号 「免許の番号」又は、「包括免許の番号」、「免許番号・呼出名称」を出力します。 免許の年月日 「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」を出力します。 有効期間 「免許の年月日」又は、「包括免許の有効期間」を出力します。 「無線局の目的」又は、「包括免許の有効期間」を出力します。 ※無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。 例)基幹放送用 超短波放送 指定無線局数 「指定無線局数」を出力します。 運用計容時間 「運用計容時間」を出力します。  連用開始の期限 「運用開始の期限」を出力します。 放送事項 「放送事項」を出力します。  放送区域 「放送区域」「放送区域」「放送区域」「流量によりします。  通信事項」「通信事項」を出力します。	無線局の目的	カします。
<ul> <li>免許人の氏名又は名称 「免許人の氏名又は、名称」又は、「包括免許人の氏名又は、名称」を出力します。</li> <li>包括免許人の事務所 「包括免許人の事務所」を出力します。</li> <li>無線局の種別 「無線局の種別」又は、「包括免許の種別」を出力します。</li> <li>免許の番号 「免許の番号」又は、「包括免許の番号」、「免許番号・呼出名称」を出力します。</li> <li>免許の年月日 「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」を出力します。</li> <li>有効期間 「無線局の目的」又は、「包括免許の年月日」を出力します。</li> <li>「無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。例)基幹放送用 超短波放送</li> <li>指定無線局数 「指定無線局数」を出力します。</li> <li>運用計容時間 「運用許容時間」を出力します。</li> <li>放送事項 「放送事項」を出力します。</li> <li>放送区域 「放送区域」を出力します。</li> <li>通信事項 「通信の相手方」を出力します。</li> </ul>	免許の年月日	「免許の年月日」を出力します。
免許人の住所         「免許人の住所」又は、「包括免許人の住所」を出力します。           包括免許人の事務所         「包括免許人の事務所」を出力します。           無線局の種別         「無線局の種別」又は、「包括免許の種別」を出力します。           免許の番号         「免許の番号」又は、「包括免許の番号」、「免許番号・呼出名称」を出力します。           免許の年月日         「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」を出力します。           有効期間         「免許の年月日」又は、「包括免許の有効期間」を出力します。           無線局の目的         「無線局の目的」又は、「特定無線局の目的」を出力します。※無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。           機制を対します。         「運用許容時間」を出力します。           運用許容時間         「運用開始の期限」を出力します。           放送事項         「放送国」を出力します。           放送区域         「放送区域」を出力します。           通信事項         「通信事項」を出力します。           通信の相手方         「通信の相手方」を出力します。	詳細情報	
包括免許人の事務所         「包括免許人の事務所」を出力します。           無線局の種別         「無線局の種別」又は、「特定無線局の種別」を出力します。           免許の番号         「免許の番号」又は、「包括免許の番号」、「免許番号・呼出名称」を出力します。           免許の年月日         「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」を出力します。           有効期間         「免許の有効期間」又は、「包括免許の有効期間」を出力します。           無線局の目的」又は、「特定無線局の目的」を出力します。         ※無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。           順別基幹放送用         超短波放送           指定無線局数         「指定無線局数」を出力します。           運用開始の期限         「運用開始の期限」を出力します。           放送事項         「放送事項」を出力します。           放送区域         「放送区域」を出力します。           通信事項         「通信事項」を出力します。           通信の相手方」を出力します。         「通信の相手方」を出力します。	免許人の氏名又は名称	
無線局の種別 「無線局の種別」又は、「特定無線局の種別」を出力します。 「免許の番号」又は、「包括免許の番号」、「免許番号・呼出名称」を出力します。 「免許の年月日」「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」を出力します。 「免許の有効期間」又は、「包括免許の有効期間」を出力します。 「無線局の目的」又は、「特定無線局の目的」を出力します。 ※無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。 例)基幹放送用 超短波放送 「指定無線局数」を出力します。 運用許容時間 「運用許容時間」を出力します。  運用開始の期限 「運用開始の期限」を出力します。  放送事項 「放送事項」を出力します。  放送区域 「放送区域」を出力します。  通信事項 「通信事項」を出力します。  「通信事項」を出力します。	免許人の住所	「免許人の住所」又は、「包括免許人の住所」を出力します。
免許の番号       「免許の番号」又は、「包括免許の番号」、「免許番号・呼出名称」を出力します。         免許の年月日       「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」を出力します。         有効期間       「免許の有効期間」又は、「包括免許の有効期間」を出力します。         無線局の目的」又は、「特定無線局の目的」を出力します。       ※無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。         例)基幹放送用 超短波放送       指定無線局数」を出力します。         運用許容時間       「運用許容時間」を出力します。         運用開始の期限       「運用開始の期限」を出力します。         放送事項       「放送事項」を出力します。         放送区域       「放送区域」を出力します。         通信事項       「通信事項」を出力します。         通信の相手方」       「通信の相手方」を出力します。	包括免許人の事務所	「包括免許人の事務所」を出力します。
<ul> <li>免許の年月日 「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」を出力します。</li> <li>有効期間 「免許の有効期間」又は、「包括免許の有効期間」を出力します。</li> <li>無線局の目的」又は、「特定無線局の目的」を出力します。 ※無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。 例)基幹放送用 超短波放送</li> <li>指定無線局数 「指定無線局数」を出力します。</li> <li>運用許容時間 「運用許容時間」を出力します。</li> <li>運用開始の期限 「運用開始の期限」を出力します。</li> <li>放送事項 「放送事項」を出力します。</li> <li>放送区域 「放送区域」を出力します。</li> <li>通信事項 「通信事項」を出力します。</li> <li>通信の相手方」を出力します。</li> </ul>	無線局の種別	「無線局の種別」又は、「特定無線局の種別」を出力します。
「免許の有効期間」又は、「包括免許の有効期間」を出力します。 「無線局の目的」又は、「特定無線局の目的」を出力します。 ※無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。 例)基幹放送用 超短波放送 指定無線局数 「指定無線局数」を出力します。 運用許容時間 「運用許容時間」を出力します。  運用開始の期限 「運用開始の期限」を出力します。 放送事項 「放送事項」を出力します。 放送区域 「放送区域」を出力します。 通信事項 「通信事項」を出力します。	免許の番号	
有効期间す。無線局の目的」又は、「特定無線局の目的」を出力します。 ※無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。 例)基幹放送用 超短波放送指定無線局数「指定無線局数」を出力します。運用許容時間「運用許容時間」を出力します。運用開始の期限「運用開始の期限」を出力します。放送事項「放送事項」を出力します。放送区域「放送区域」を出力します。通信事項「通信事項」を出力します。通信の相手方「通信の相手方」を出力します。	免許の年月日	
無線局の目的 ※無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。例)基幹放送用 超短波放送 指定無線局数 「指定無線局数」を出力します。 運用許容時間 「運用許容時間」を出力します。	有効期間	
運用許容時間       「運用許容時間」を出力します。         運用開始の期限       「運用開始の期限」を出力します。         放送事項       「放送事項」を出力します。         放送区域       「放送区域」を出力します。         通信事項       「通信事項」を出力します。         通信の相手方       「通信の相手方」を出力します。	無線局の目的	※無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種 類」も出力されます。
運用開始の期限       「運用開始の期限」を出力します。         放送事項       「放送事項」を出力します。         放送区域       「放送区域」を出力します。         通信事項       「通信事項」を出力します。         通信の相手方       「通信の相手方」を出力します。	指定無線局数	「指定無線局数」を出力します。
放送事項       「放送事項」を出力します。         放送区域       「放送区域」を出力します。         通信事項       「通信事項」を出力します。         通信の相手方       「通信の相手方」を出力します。	運用許容時間	「運用許容時間」を出力します。
放送区域       「放送区域」を出力します。         通信事項       「通信事項」を出力します。         通信の相手方       「通信の相手方」を出力します。	運用開始の期限	「運用開始の期限」を出力します。
通信事項       「通信事項」を出力します。         通信の相手方       「通信の相手方」を出力します。	放送事項	「放送事項」を出力します。
通信の相手方」を出力します。	放送区域	「放送区域」を出力します。
	通信事項	「通信事項」を出力します。
識別信号」を出力します。	通信の相手方	「通信の相手方」を出力します。
	識別信号	「識別信号」を出力します。

無線設備の場所	「無線設備の常置場所」又は、「無線設備の設置場所」、「無線設備の設置場所/常置場所」、「無線設備の設置場所とすることができる区域」、「無線設備の設置場所又は移動範囲」、「無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲」を出力します。	
移動範囲	「移動範囲」を出力します。	
電波の形式、 周波数及び 空中線電力	「電波の形式、周波数及び空中線電力」を出力します。 ※設定されていない項目は空欄となります。 ※アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局は除く)の場合は周波数等の一括表示記号を出力します。 ※パーソナル無線の場合、行の最後に「空白¥t 空白¥t【空中線電力】」の形式で空中線電力を出力します。 ※アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局は除く)及びパーソナル無線以外の場合に「水平走査期間情報」は「空白¥t【水平走査期間情報】空白¥t」の形式で出力します。	
認定基幹放送事務者の 氏名又は名称	「認定基幹放送事務者の氏名又は名称」を出力します。	
備考	「備考」を出力します。	

<sup>※</sup>検索結果の件数が0件の場合は、レコード情報は出力されません。

表 5.2-2 CSV 形式の一覧取得 API の応答結果フォーマット一覧(登録情報)

表 5.2-2 CSV 形式の一覧取得 API の心答結果フォーマット一覧(登録情報)		
項目名	内容	
ヘッダー情報		
データ更新日	データの更新年月日を出力します。	
総件数	検索結果の総件数を出力します。	
レコード情報		
一覧情報		
No.	「項目番号」を出力します。	
登録人の名称	「登録人名称等」、「法人番号」を出力します。 名称+半角空白+"法人番号"(固定文字)+数字 13 桁 ※法人番号が無い場合、法人番号は出力されません。	
所轄総合通信局	「所轄総合通信局」を出力します。	
登録の年月日	「登録の年月日」を出力します。	
登録の有効期間	「登録の有効期間」を出力します。	
詳細情報		
氏名又は名称	「登録人の氏名又は、名称」を出力します。	
登録人の住所	「登録人の住所」を出力します。	
無線設備の規格 「無線設備の規格」を出力します。		
登録の番号 「登録の番号」を出力します。		
登録の年月日	「登録の年月日」を出力します。	
登録の有効期間	「登録の有効期間」を出力します。	
無線設備の場所	「無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区 域又は移動範囲」を出力します。	
周波数及び空中線電力	「周波数及び空中線電力」を出力します。	
備考	「備考」を出力します。	

<sup>※</sup>検索結果の件数が0件の場合は、レコード情報は出力されません。

表 5.2-3 CSV 形式でのエスケープ文字一覧

文字	エスケープ表記
&	エスケープしません。
<	エスケープしません。
>	エスケープしません。
水平タブ	¥t
改行	¥n
復帰	¥r
シングルクオーテーション	エスケープしません。
ダブルクオーテーション	¥"
スラッシュ	エスケープしません。
カンマ	エスケープしません。
¥文字	¥¥

# 5.2.1 出力サンプル

# ● リクエスト例

https://www.tele.soumu.go.jp/musen/list?ST=1&OF=1&DA=1&OW=FX&SK=2&DC=1&SC=1

表 5.2.1-1 リクエスト例

公 0.2.1 1 )) 二八 [7]		
条件	条件の内容	
ST=1	検索パターンを「免許情報検索」とします。	
OF=1	出力形式を「CSV」とします。	
DA=1	詳細情報付加を「詳細情報を付加する」とします。	
OW=FX	無線局の種別を「固定局」とします。	
SK=2	並べ替えキーを「免許の都道府県」とします。	
DC=1	取得件数を「100件」とします。	
SC=1	スタートカウントを「1」とします。	

# ● 応答結果

<ヘッダー情報>

応答結果の1行目にデータ更新日、総件数の2項目が応答されます。

表 5.2.1-2 ヘッダー情報例

項目名	データ例
データ更新日	2023-03-29
総件数	18247

# <レコード情報>

CSV データの 2 行目から取得した無線局等情報のデータが応答されます。データには一覧情報及び詳細情報の項目が、以下の表に記載されている順番で応答されます。

表 5.2.1-3 レコード情報例

項目名	データ例
一覧情報	
No.	1
名称	総務 タロウ 法人番号 10000000000002
都道府県	北海道函館市
無線局の目的	放送事業用
免許の年月日	2018-12-01
詳細情報	
免許人の氏名又は名称	総務 タロウ
免許人の住所	* * * * *

包括免許人の事務所	
無線局の種別	固定局
免許の番号	* * * * *
免許の年月日	2018-12-01
免許の有効期間	2023-11-30 まで
無線局の目的	放送事業用
指定無線局数	
運用許容時間	常時
運用開始の期限	
放送事項	
放送区域	
通信事項	放送番組の中継に関する事項¥n無線設備の監視・制御に関する事項
通信の相手方	****
識別信号	****
無線設備の場所	北海道函館市
移動範囲	
電波の形式、	
周波数及び	¥n100KF9W¥t100 MHz¥t50 W
空中線電力 認定基幹放送事務者の	
総定基料放送事務省の   氏名又は名称	
備考	

- ※法人番号が無い場合、法人番号は出力されません。
- ※電波の形式、周波数及び空中線電力について、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局は 除く)の場合は周波数等の一括表示記号(例:1AF)を出力します。

# 応答結果イメージ

```
2023-03-23","18247"

「1","総務 タロウ 法人番号1000000000002","北海道函館市","放送事業用","2018-12-01","総務 タロウ","******",…(省略)
「2","総務 タロウ","北海道函館市","放送事業用","2018-12-01","総務 タロウ","*****",…(省略)
「3","総務 タロウ","北海道函館市","放送事業用","2018-12-01","総務 タロウ","*****",…(省略)
「4","総務 タロウ","北海道函館市","電気通信業務用","2018-12-01","総務 タロウ","*****",…(省略)
「5","総務 タロウ","北海道函館市","電気通信業務用","2018-12-01","総務 タロウ","*****",…(省略)
```

図 5.2.1-1 CSV 形式での出力イメージ

応答結果イメージ(検索結果件数が0件の場合)

~2023-03-29~,~0~

図 5.2.1-2 CSV 形式での検索結果が 0 件の場合の出力イメージ

# 5.3 エラー発生時

出力形式に CSV を指定した場合のエラー発生時の応答結果フォーマットは以下の通りです。

表 5.3-1 CSV 形式のエラー発生時の応答結果フォーマット一覧

項目名	内容	
ヘッダー情報		
エラー通知	エラーが発生していることを表す「ERR」文字列を出力します。	
エラ一件数	エラー件数を出力します。	
レコード情報		
エラーコード	エラーコードを出力します。	
エラーメッセージ	エラーメッセージを出力します。	

# 5.3.1 出力サンプル

# ● リクエスト例

https://www.tele.soumu.go.jp/musen/num?ST=1&OF=1&OW=無線局

### 表 5.3.1-1 リクエスト例

条件	条件の内容	
ST=1	検索パターンを「免許情報検索」とします。	
OF=1	出力形式を「CSV」とします。	
OW=無線局	無線局の種別に無効な値を設定します。	

# ● 応答結果

# <ヘッダー情報>

出力形式を CSV と指定した場合、応答結果の 1 行目にヘッダー情報としてエラー通知、エラー件数の 2 項目が応答されます。

表 5.3.1-2 ヘッダー情報例

項目名	データ値
エラー通知	ERR
エラー件数	1

# <レコード情報>

CSV データの2行目にエラー項目としてエラーコード、エラーメッセージが応答されます。

表 5.3.1-3 レコード情報例

項目名	データ値
エラーコード	EQ00008
エラーメッセージ	無線局の種別(OW)に存在しない無線局の種別が設定 されています。

# ● 応答結果イメージ

"ERR","1"

~<u>ECC</u>00008″,″無線局の種別 (OW) に存在しない無線局の種別が設定されています。″

図 5.3.1-1 CSV 形式での出力イメージ

# 6 JSON 形式の応答結果フォーマット

### 6.1 件数取得 API

出力形式に JSON を指定した場合の件数取得 API の応答結果フォーマットは以下の通りです。

表 6.1-1 JSON 形式の件数取得 API の応答結果フォーマット一覧

項目名	キ一名	内容
ヘッダー情報 (musenInforrmation)		
データ更新日	lastUpdateDate	データの更新年月日を出力します。 ※YYYY-MM-DD
総件数	totalCount	検索結果の総件数を取得します。
レコード情報(musen)		
取得件数	count	検索結果の取得件数を取得します。 ※ 総件数と同数となります。

# 6.1.1 出力サンプル

### ● リクエスト

https://www.tele.soumu.go.jp/musen/num?ST=1&OF=2&OW=AT

表 6.1.1-1 リクエスト例

条件	条件の内容
ST=1	検索パターンを「免許情報検索」とします。
OF=2	出力形式を「JSON」とします。
OW=AT	無線局の種別を「アマチュア局」とします。

### ● 応答結果

### <ヘッダー情報>

musenInformation オブジェクトに、データ更新日(lastUpdateDate)、総件数(totalCount)の 2 つの項目からなるデータが応答されます。

表 6.1.1-2 ヘッダー情報例

項目名	<b>キ</b> 一名	データ例
ヘッダー(musenInformation)		
データ更新日 lastUpdateDate 2017-05-10		
総件数	totalCount	433445

### <レコード情報>

musen オブジェクトに取得した無線局の件数が応答されます。

表 6.1.1-3 レコード情報例

項目名	キ一名	データ例
レコード情報 (musen)		
取得件数 count 433445		

### ● 応答結果イメージ

```
{
        "musenInformation": {
            "lastUpdateDate": "2017-05-10",
            "totalCount":433445
        },
        "musen": {
            "count":433445
        },
}
```

図 6.1.1-1 JSON 形式での出力イメージ

### 6.2 一覧取得 API

出力形式に JSON を指定した場合の一覧取得 API の応答結果フォーマットは以下の通りです。なお、JSON 形式の場合、改行コードは「¥¥n」にエスケープして出力されます。(「表 6.2-3 JSON 形式のエスケープ文字一覧」参照)

表 6.2-1 JSON 形式の一覧取得 API の応答結果フォーマット一覧(免許情報)

		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
項目名	キ一名	内容		
ヘッダー情報(musenInfor	ヘッダー情報(musenInformation)			
データ更新日	lastUpdateDate	データの更新年月日を出力します。		
総件数	totalCount	検索結果の総件数を出力します。		
レコード情報(musen)				
一覧情報(listInfo)				
No.	no	「項目番号」を出力します。		
名称	name	「免許人名称等」、「法人番号」を出力します。		

		名称+半角空白+"法人番号"(固定文字)+
		数字 13 桁
		※法人番号が無い場合、法人番号は出力され ません。
都道府県	tdfkCd	「無線局の設置場所」を出力します。
無線局の目的	radioStationPurp ose	該当無線局に設定されている全ての「無線局 の目的」を同一項目に出力します。 ※最大5件
免許の年月日	licenseDate	「免許の年月日」を出力します。
詳細情報(detailInfo)		
免許人の氏名又は名称	name	「免許人の氏名又は、名称」又は、「包括免許 人の氏名又は、名称」を出力します。
免許人の住所	address	「免許人の住所」又は、「包括免許人の住所」 を出力します。
包括免許人の事務所	office	「包括免許人の事務所」を出力します。
無線局の種別	radioStationCate gory	「無線局の種別」又は、「特定無線局の種別」 を出力します。
免許の番号	licenseNumber	「免許の番号」又は、「包括免許の番号」、「免 許番号・呼出名称」を出力します。
免許の年月日	licenseDate	「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」 を出力します。
免許の有効期間	validTerms	「免許の有効期間」又は、「包括免許の有効期間」を出力します。
無線局の目的	radioStationPurp ose	「無線局の目的」又は、「特定無線局の目的」 を出力します。 ※無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、 「基幹放送の種類」も出力されます。 例)基幹放送用 超短波放送
指定無線局数	radioStationNumb er	「指定無線局数」を出力します。
運用許容時間	permittedOperati ngHours	「運用許容時間」を出力します。
運用開始の期限	startingLimit	「運用開始の期限」を出力します。
放送事項	broadcastMatter	「放送事項」を出力します。
放送区域	broadcastDistrict	「放送区域」を出力します。
通信事項	commMatter	「通信事項」を出力します。
通信の相手方	commPartner	「通信の相手方」を出力します。
識別信号	identificationSign als	「識別信号」を出力します。
無線設備の場所	radioEuipmentLo cation	「無線設備の常置場所」又は、「無線設備の設置場所」、「無線設備の設置場所/常置場所」、「無線設備の設置場所とすることができる区域」、「無線設備の設置場所又は移動範囲」、「無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲」を出力します。
移動範囲	movementArea	「移動範囲」を出力します。
電波の形式、 周波数及び 空中線電力	radioSpec1	「電波の形式、周波数及び空中線電力」を出力します。 ※設定されていない項目は空欄となります。 ※アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局は除く)の場合は周波数等の一括表示記号を出力します。 ※パーソナル無線の場合、行の最後に「空白 ¥¥t 空白¥¥t【空中線電力】」の形式で空中線電

		力を出力します。 ※アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局は 除く)及びパーソナル無線以外の場合に「水平 走査基幹情報」は「空白¥¥t【水平走査期間情 報】空白¥¥t」の形式で出力します。
認定基幹放送事務者の 氏名又は名称	workPersonName	「認定基幹放送事務者の氏名又は名称」を出 力します。
備考	note	「備考」を出力します。

<sup>※</sup>検索結果の件数が0件の場合は、レコード情報は出力されません。

表 6.2-2 JSON 形式の一覧取得 API の応答結果フォーマット一覧(登録情報)

表 0.2-2 JSON 形式の一見取得 API の心合和来フォーマット一見(豆酥情報)		
項目名	キ一名	内容
ヘッダー(musenInformation)		
データ更新日	lastUpdateDate	データの更新年月日を出力します。
総件数	totalCount	検索結果の総件数を出力します。
レコード情報(musen)		
一覧情報(listInfo)		
No.	no	「項目番号」を出力します。
登録人の名称	name	「登録人名称等」、「法人番号」を出力します。 名称+半角空白+"法人番号"(固定文字)+ 数字 13 桁 ※法人番号が無い場合、法人番号は出力されません。
所轄総合通信局	itCd	「所轄総合通信局」を出力します。
登録の年月日	registrationDate	「登録の年月日」を出力します。
登録の有効期間	validTerms	「登録の有効期間」を出力します。
詳細情報(detailInfo)		
氏名又は名称	name	「登録人の氏名又は、名称」を出力します。
登録人の住所	address	「登録人の住所」を出力します。
無線設備の規格	radioEquipmentSt andard	「無線設備の規格」を出力します。
登録の番号	registrationNumb er	「登録の番号」を出力します。
登録の年月日	registrationDate	「登録の年月日」を出力します。
登録の有効期間	validTerms	「登録の有効期間」を出力します。
無線設備の場所	radioEuipmentLo cation	「無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲」を出力します。
周波数及び空中線電力	radioSpec2	「電波の形式、周波数及び空中線電力」を出力します。
備考	note	「備考」を出力します。

<sup>※</sup>検索結果の件数が0件の場合は、レコード情報は出力されません。

表 6.2-3 JSON 形式のエスケープ文字一覧

衣 0.2 0 000N か式のエハノ フスト 克		
文字	エスケープ表記	
&	エスケープしません。	
<	エスケープしません。	
>	エスケープしません。	
水平タブ	¥¥t	
改行	¥¥n	
復帰	¥¥r	
シングルクオーテーション	¥¥'	

ダブルクオーテーション	¥¥¥"
スラッシュ	¥¥/
カンマ	エスケープしません。
¥文字	¥¥¥¥

# 6.2.1 出力サンプル

### ● リクエスト

https://www.tele.soumu.go.jp/musen/list?ST=1&OF=2&DA=1&OW=FX&SK=2&DC=1&SC=1

### 表 6.2.1-1 リクエスト例

20 012.1 1 77 -7 11 77		
条件	条件の内容	
ST=1	検索パターンを「免許情報検索」とします。	
OF=2	出力形式を「JSON」とします。	
DA=1	詳細情報付加を「詳細情報を付加する」とします。	
OW=FX	無線局の種別を「固定局」とします。	
SK=2	並べ替えキーを「免許の都道府県」とします。	
DC=1	取得件数を「100件」とします。	
SC=1	スタートカウントを「1」とします。	

# ● 応答結果

# <ヘッダー情報>

musenInformation オブジェクトに、データ更新日(lastUpdateDate)、総件数(totalCount)の2項目が応答されます。

表 6.2.1-2 ヘッダー情報例

項目名	キ一名	データ例
データ更新日	lastUpdateDate	2023-03-29
総件数	totalCount	18247

### <レコード情報>

listInfo オブジェクトと detailInfo オブジェクトの 2 つのオブジェクトで構成される無線局等情報が取得した無線局の件数分応答されます。

表 6.2.1-3 レコード情報例

項目名	十一名	データ例	
一覧情報(listInfo)			
No.	no	1	
名称	name	総務 タロウ 法人番号 10000000000002	
都道府県	tdfkCd	北海道函館市	
無線局の目的	radioStationPurpose	放送事業用	
免許の年月日	licenseDate	2018-12-01	
詳細情報(detailInfo)	詳細情報(detailInfo)		
免許人の氏名又は名 称	name	総務 タロウ	
免許人の住所	address	* * * * *	
包括免許人の事務所	office		
無線局の種別	radioStationCategory	固定局	
免許の番号	licenseNumber	* * * * *	
免許の年月日	licenseDate	2018-12-01	
免許の有効期間	validTerms	2023-11-30 まで	
無線局の目的	radioStationPurpose	放送事業用	
指定無線局数	radioStationNumber		

運用許容時間	permittedOperatingHour s	常時
運用開始の期限	startingLimit	
放送事項	broadcastMatter	
放送区域	broadcastDistrict	
通信事項	commMatter	放送番組の中継に関する事項¥¥n 放送番組素材の中継に関する事項 ¥¥n 放送番組の取材等の連絡に関 する事項
通信の相手方	commPartner	****
識別信 <del>号</del>	identificationSignals	****
無線設備の場所	radioEuipmentLocation	北海道函館市
移動範囲	movementArea	
電波の形式、 周波数及び 空中線電力	radioSpec1	405KG7W¥¥t7000 MHz¥¥t10mW
認定基幹放送事務者 の氏名又は名称	workPersonName	
備考	note	

<sup>※</sup>法人番号が無い場合、法人番号は出力されません。

# ● 応答結果イメージ

図 6.2.1-1 JSON 形式での出力イメージ

<sup>※</sup>電波の形式、周波数及び空中線電力について、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局は除く)の場合は周波数等の一括表示記号(例:1AF)を出力します。

# ● 応答結果イメージ(検索結果件数が0件の場合)

```
{
    "musenInformation": {
        "lastUpdateDate": "2023-03-29",
        "totalCount": "0"
    }
}
```

図 6.2.1-2 JSON 形式での検索結果件数が 0 件の場合の出力イメージ

### 6.3 エラー発生時

出力形式に JSON を指定した場合のエラー発生時の応答結果フォーマットは以下の通りです。

衣 6.3-1 JSON 形式のエフ一先生時の心合結果フォーマット一覧			
項目名	キ一名	内容	
ヘッダー情報(errs)	ヘッダー情報(errs)		
エラー通知	errPost	エラーが発生していることを表す「ERR」文字列 を出力します。	
エラ一件数	errCount	エラー件数を出力します。	
レコード情報(err)			
エラーコード	errCd	エラーコードを出力します。	
エラーメッセージ	errMsg	エラーメッセージを出力します。	

表 6.3-1 JSON 形式のエラー発生時の応答結果フォーマット一覧

# 6.3.1 出力サンプル

● リクエスト

https://www.tele.soumu.go.jp/musen/num?ST=1&OF=2&OW=無線局

条件	条件の内容
ST=1	検索パターンを「免許情報検索」とします。
OF=2	出力形式を「JSON」とします。
OW=無線局	無線局の種別に無効な値を設定します。

表 6.3.1-1 リクエスト例

### ● 応答結果

くヘッダー情報>

header オブジェクトに、エラー通知(errPost)、エラー件数(errCount)の2項目が応答されます。

 項目名
 キー名
 データ例

 エラー通知
 errPost
 ERR

 エラー件数
 errCount
 1

表 6.3.1-2 ヘッダー情報例

### <レコード情報>

エラーコード(errCd)とエラーメッセージ(errMsg)の 2 項目で構成される err オブジェクトがエラー件数分応答されます。

表 6.3.1-3 レコード情報例

項目名	キ一名	データ例
エラーコード	errCd	EQ00008
エラーメッセージ	errMsg	無線局の種別(OW)に存在しない無線局の 種別が設定されています。

# ● 応答結果イメージ

図 6.3.1-1 JSON 形式での出力イメージ

# 7 XML 形式の応答結果フォーマット

### 7.1 件数取得 API

出力形式に XML を指定した場合の件数取得 API の応答結果フォーマットは以下の通りです。

衣 7.1-1 AML 形式の什数取符 API の心告和未フォーマット一見		
項目名	タグ名	内容
ヘッダー情報(musenInformation)		
データ更新日	lastUpdateDate	データの更新年月日を出力します。 ※YYYY-MM-DD
総件数	totalCount	検索結果の総件数を取得します。
レコード情報 (musen)		
取得件数	count	検索結果の取得件数を取得します。 ※ 総件数と同数となります。

表 7.1-1 XML 形式の件数取得 API の応答結果フォーマット一覧

# 7.1.1 出力サンプル

● リクエスト

https://www.tele.soumu.go.jp/musen/num?ST=1&OF=3&OW=AT

衣 ハニー グラエスト例		
条件	条件の内容	
ST=1	検索パターンを「免許情報検索」とします。	
OF=3	出力形式を「XML」とします。	
OW=AT	無線局の種別を「アマチュア局」とします。	

表 7.1.1-1 リクエスト例

# ● 応答結果

<ヘッダー情報>

データ更新日(lastUpdateDate)、総件数(totalCount)の2項目からなるデータが応答されます。

表 7.1.1-2 ヘッダー情報例

項目名	タグ名	データ例
データ更新日	lastUpdateDate	2017-05-10
総件数	totalCount	433445

### <レコード情報>

count タグに取得した無線局の件数が応答されます。

表 7.1.1-3 レコード情報例

項目名	タグ名	内容	データ例
無線局等情報(musen)			
取得件数	count	検索結果の取得件数。 ※総件数と同数となります。	433445

### ● 応答結果イメージ

図 7.1.1-1 XML 形式での出力イメージ

### 7.2 一覧取得 API

出力形式に XML を指定した場合の一覧取得 API の応答結果フォーマットを以下の通りです。なお、XML 形式の場合、電波利用ホームページでの表示と同じように改行コードを含んだまま出力されます。(「表 7.2-3 XML 形式のエスケープ文字一覧」参照)

表 7.2-1 XML 形式の一覧取得 API の応答結果フォーマット一覧(免許情報)

項目名	タグ名	内容
ヘッダー情報(musen <b>I</b> nformation)		
データ更新日	lastUpdateDate	データの更新年月日を出力します。
総件数	totalCount	検索結果の総件数を出力します。
レコード情報(musen)		
一覧情報(listInfo)		
No.	no	「項目番号」を出力します。
名称	name	「免許人名称等」、「法人番号」を出力します。 名称+半角空白+"法人番号"(固定文字)+ 数字 13 桁 ※法人番号が無い場合、法人番号は出力されません。
都道府県	tdfkCd	「無線局の設置場所」を出力します。
無線局の目的	radioStationPurp ose	該当無線局に設定されている全ての「無線局 の目的」を同一項目に出力します。 ※ 最大 5 件
免許の年月日	licenseDate	「免許の年月日」を出力します。
詳細情報(detailInfo)		
免許人の氏名又は名称	name	「免許人の氏名又は、名称」又は、「包括免許 人の氏名又は、名称」を出力します。
免許人の住所	address	「免許人の住所」又は、「包括免許人の住所」 を出力します。
包括免許人の事務所	office	「包括免許人の事務所」を出力します。
無線局の種別	radioStationCate gory	「無線局の種別」又は、「特定無線局の種別」 を出力します。
免許の番号	licenseNumber	「免許の番号」又は、「包括免許の番号」、「免 許番号・呼出名称」を出力します。

免許の年月日	licenseDate	「免許の年月日」又は、「包括免許の年月日」 を出力します。
免許の有効期間	validTerms	「免許の有効期間」又は、「包括免許の有効期間」を出力します。
無線局の目的	radioStationPurp ose	「無線局の目的」又は、「特定無線局の目的」を出力します。 ※無線局の目的が「基幹放送用」の場合は、「基幹放送の種類」も出力されます。
指定無線局数	radioStationNumb er	「指定無線局数」を出力します。
運用許容時間	permittedOperati ngHours	「運用許容時間」を出力します。
運用開始の期限	startingLimit	「運用開始の期限」を出力します。
放送事項	broadcastMatter	「放送事項」を出力します。
放送区域	broadcastDistrict	「放送区域」を出力します。
通信事項	commMatter	「通信事項」を出力します。
通信の相手方	commPartner	「通信の相手方」を出力します。
識別信号	identificationSign als	「識別信号」を出力します。
無線設備の場所	radioEuipmentLo cation	「無線設備の常置場所」又は、「無線設備の設置場所」、「無線設備の設置場所/常置場所」、「無線設備の設置場所とすることができる区域」、「無線設備の設置場所又は移動範囲」、「無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲」を出力します。
移動範囲	movementArea	「移動範囲」を出力します。
電波の形式、 周波数及び 空中線電力	radioSpec1	「電波の形式、周波数及び空中線電力」を出力します。 ※設定されていない項目は空欄となります。 ※アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局は除く)の場合は周波数等の一括表示記号を出力します。 ※パーソナル無線の場合、行の最後に「空白¥¥t空白¥¥t【空中線電力】」の形式で空中線電力を出力します。 ※アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局は除く)及びパーソナル無線以外の場合に「水平走査基幹情報」は「空白¥¥t【水平走査期間情報】空白¥¥t」の形式で出力します。
認定基幹放送事務者の   氏名又は名称	workPersonName	「認定基幹放送事務者の氏名又は名称」を出 力します。
備考	note	<sub> </sub>

<sup>※</sup>検索結果の件数が0件の場合は、レコード情報は出力されません。

表 7.2-2 XML 形式の一覧取得 API の応答結果フォーマット一覧(登録情報)

衣 / E E / ME // 200		
項目名	タグ名	内容
ヘッダー(musenInformation)		
データ更新日	lastUpdateDate	データの更新年月日を出力します。
総件数	totalCount	検索結果の総件数を出力します。
レコード情報(musen)		

<sup>※</sup>周波数及び空中線電力について、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局は除く)の場合は 周波数等の一括表示記号(例:1AF)を出力します。

一覧情報(listInfo)		
No.	no	「項目番号」を出力します。
登録人の名称	name	「登録人名称等」、「法人番号」を出力します。 名称+半角空白+"法人番号"(固定文字)+ 数字 13 桁 ※法人番号が無い場合、法人番号は出力されません。
所轄総合通信局	itCd	「所轄総合通信局」を出力します。
登録の年月日	registrationDate	「登録の年月日」を出力します。
登録の有効期間	validTerms	「登録の有効期間」を出力します。
詳細情報(detailInfo)		
氏名又は名称	name	「登録人の氏名又は、名称」を出力します。
登録人の住所	address	「登録人の住所」を出力します。
無線設備の規格	radioEquipmentSt andard	「無線設備の規格」を出力します。
登録の番号	registrationNumb er	「登録の番号」を出力します。
登録の年月日	registrationDate	「登録の年月日」を出力します。
登録の有効期間	validTerms	「登録の有効期間」を出力します。
無線設備の場所	radioEuipmentLo cation	「無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲」を出力します。
周波数及び空中線電力	radioSpec2	「電波の形式、周波数及び空中線電力」を出力します。
備考	note	「備考」を出力します。

<sup>※</sup>検索結果の件数が0件の場合は、レコード情報は出力されません。

表 7.2-3 XML 形式のエスケープ文字一覧

文字	エスケープ表記
&	&
<	<
>	>
水平タブ	エスケープしません。
改行	エスケープしません。
復帰	エスケープしません。
シングルクオーテーション	'
ダブルクオーテーション	"
スラッシュ	エスケープしません。
カンマ	エスケープしません。
¥文字	エスケープしません。

# 7.2.1 出力サンプル

# ● リクエスト

https://www.tele.soumu.go.jp/musen/list?ST=1&OF=3&DA=1&OW=FX&SK=2&DC=1&SC=1

表 7.2.1-1 リクエスト例

条件	条件の内容
ST=1	検索パターンを「免許情報検索」とします。
OF=3	出力形式を「XML」とします。
DA=1	詳細情報付加を「詳細情報を付加する」とします。
OW=FX	無線局の種別を「固定局」とします。
SK=2	並べ替えキーを「免許の都道府県」とします。
DC=1	取得件数を「100件」とします。
SC=1	スタートカウントを「1」とします。

# ● 応答結果

# <ヘッダー情報>

データ更新日(lastUpdateDate)、総件数(totalCount)の2項目が応答されます。

表 7.2.1-2 ヘッダー情報例

項目名	タグ名	データ例
データ更新日	lastUpdateDate	2023-03-29
総件数	totalCount	18247

# <レコード情報>

一覧情報(listInfo タグ)と詳細情報(detailInfo タグ)の 2 つの要素で構成される無線局等情報が取得した無線局の件数分応答されます。

表 7.2.1-3 レコード情報例

項目名	タグ名	データ例
一覧情報(listInfo)		
No.	no	1
名称	name	総務 タロウ 法人番号 10000000000002
都道府県	tdfkCd	北海道函館市
無線局の目的	radioStationPurpose	放送事業用
免許の年月日	licenseDate	2018-12-01
詳細情報(detailInfo)		
免許人の氏名又は名 称	name	総務 タロウ
免許人の住所	address	* * * *
包括免許人の事務所	office	
無線局の種別	radioStationCategory	固定局
免許の番号	licenseNumber	* * * *
免許の年月日	licenseDate	2018-12-01
免許の有効期間	validTerms	2023-11-30 まで
無線局の目的	radioStationPurpose	放送事業用
指定無線局数	radioStationNumber	
運用許容時間	permittedOperatingHour s	常時
運用開始の期限	startingLimit	
放送事項	broadcastMatter	
放送区域	broadcastDistrict	
通信事項	commMatter	放送番組の中継に関する事項 無線設備の監視・制御に関する事 項
通信の相手方	commPartner	****
識別信号	identificationSignals	****
無線設備の場所	radioEuipmentLocation	北海道函館市
移動範囲	movementArea	
電波の形式、	radioSpec1	100KF9W 100 MHz 50 W

周波数及び		
空中線電力		
認定基幹放送事務者 の氏名又は名称	workPersonName	
備考	note	

<sup>※</sup>法人番号が無い場合、法人番号は出力されません。

### ● 応答結果イメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<musenInformation>
      <lastUpdateDate>2023-03-29</lastUpdateDate>
      <totalCount>18247</totalCount>
      <musen>
             Info>
                     <no>1</<u>no</u>>

</pre
              </listInfo>
              <detailInfo>
                     <name>総務 タロウ</name>
                     <address> * * * * * * </address>
                                   (~中略~)
             </detailInfo>
      </musen>
      <musen>

<
                     <no>2</no>
                    <name>総務 タロウ</name>
<tdfkCd>北海道函館市</tdfkCd>
                     <radioStationPurpose>放送事業用</radioStationPurpose>
                     </l></l></l></l></l></l
             </listInfo>
              <detailInfo>
                    <name>総務 タロウ</name>
<address>米米米米×</address>
                                   (~中略~)
             </detailInfo>
      </musen>
</musenInformation>
```

図 7.2.1-1 XML 形式での出力イメージ

# ● 応答結果イメージ(検索結果件数が0件の場合)

図 7.2.1-2 XML 形式での検索結果件数が 0 件の場合の出力イメージ

### 7.3 エラー発生時

出力形式に XML を指定した場合のエラー発生時の応答結果フォーマットは以下の通りです。

表 7.3-1 XML 形式のエラー発生時の応答結果フォーマット一覧

<b>4 7.5 - 7.10 </b>			
項目名	タグ名	内容	
ヘッダー情報(errs)			
エラー通知	errPost	エラーが発生していることを表す「ERR」文字列 を出力します。	

<sup>※</sup>電波の形式、周波数及び空中線電力について、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局は除く)の場合は周波数等の一括表示記号(例:1AF)を出力します。

エラ一件数	errCount	エラー件数を出力します。
レコード情報(err)		
エラーコード	errCd	エラーコードを出力します。
エラーメッセージ	errMsg	エラーメッセージを出力します。

# 7.3.1 出力サンプル

### ● リクエスト例

https://www.tele.soumu.go.jp/musen/num?ST=1&OF=3&OW=無線局

### 表 7.3.1-1 リクエスト例

条件	条件の内容
ST=1	検索パターンを「免許情報検索」とします。
OF=3	出力形式を「XML」とします。
OW=無線局	無線局の種別に無効な値を設定します。

# ● 応答結果

# <ヘッダー情報>

エラー通知(<errPost>)、エラー件数(<errCount>)の2項目からなるヘッダー情報が応答されます。

表 7.3.1-2 ヘッダー情報例

項目名	タグ名	データ例
エラー通知	errPost	ERR
エラー件数	errCount	1

### <レコード情報>

エラーコード( $\langle errCd \rangle$ )とエラーメッセージ( $\langle errMsg \rangle$ )の 2 つの要素で構成されるエラー情報がエラー件数分応答されます。

表 7.3.1-3 レコード情報例

項目名	タグ名	データ例
エラーコード	errCd	EQ00008
エラーメッセージ	errMsg	無線局の種別(OW)に存在しない無線局の 種別が設定されています。

# ● 応答結果イメージ

図 7.3.1-1 XML 形式での出力イメージ